



Configurar correo electrónico Android

Antes de empezar


- Asegúrese de tener la siguiente información:
 - Su dirección de correo electrónico
 - Contraseña
 - Nombre de usuario




- 1.- Seleccione la aplicación de **Correo electrónico** que viene instalada por defecto




- 2.- Escribir la cuenta de correo, pulsa en el botón **“Ajustes Manuales”**



- 3.- La aplicación te pedirá que tipo de cuenta necesitas configurar.
Pulsa “**POP3**”



- 4.- Ingresar Contraseña del correo, pulsas “**Siguiente**”



- 5.- Introduzca la información de correo electrónico para SERVIDOR CORREO ENTRANTE
- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo
- Contraseña:
escribir contraseña
 - Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas
- Nombre del Host:
mail.autocomer.com.mx
- Puerto:
7995
- Tipo de Seguridad:
SSL/TLS (aceptar todos los certif)

01:57 p.m.

Ajustes de la cuenta

NOMBRE DE USUARIO
soporte@autocomer.com.mx

CONTRASEÑA
.....

SERVIDOR
mail.autocomer.com.mx

PUERTO
7995

TIPO DE SEGURIDAD
SSL/TLS (aceptar todos los certif.) ▼

< ANTERIOR SIGUIENTE >

- 6.- Introduzca la información de correo electrónico para SERVIDOR CORREO SALIENTE
- Nombre del Host:
mail.autocomer.com.mx
- Puerto:
465
- Tipo de Seguridad:
SSL/TLS (aceptar todos los certif)
- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo
- Contraseña:
escribir contraseña
 - Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

07:53 p.m.

Ajustes de la cuenta

SERVIDOR SMTP
mail.autocomer.com.mx

PUERTO
465


TIPO DE SEGURIDAD
SSL/TLS (aceptar todos los certif.) ▼
☒ Solicitar inicio de sesión

NOMBRE DE USUARIO
soporte@autocomer.com.mx

CONTRASEÑA
.....

< ANTERIOR **SIGUIENTE** >

- 7.- Selecciona las opciones de tu cuenta y das clic en siguiente



- 8.- Finalizar la cuenta

