

Configurar correo electrónico Iphone

Antes de empezar

- Asegúrese de tener la siguiente información:
 - Su dirección de correo electrónico
 - Contraseña
 - Nombre de usuario




- 1.- Seleccione Ajustes




- 2.- Desplácese y seleccione Cuentas y contraseñas



- 3.- Seleccione Añadir cuenta



- 4.- Seleccione Otra




- 5.- Seleccione Añadir cuenta de correo



- 6.- Introduzca nombre, correo y contraseña, a continuación seleccione Siguiente

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.



- Seleccione POP e introduzca la información de correo electrónico para SERVIDOR CORREO ENTRANTE

- Nombre del Host:
mail.hyundaiveracruz.mx

- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo

- Contraseña:
escribir contraseña

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

The screenshot shows a mobile interface for setting up a new email account. At the top, there are three buttons: 'Cancelar', 'Nueva cuenta', and 'Guardar'. Below these, there are two radio button options: 'IMAP' and 'POP'. The 'POP' option is selected and highlighted with a red rectangular border. Below the selection, there are several input fields: 'Nombre', 'Correo', and 'Descripción'. A section titled 'SERVIDOR CORREO ENTRANTE' contains the following fields: 'Nombre de host' with the value 'mail.hyundaiveracruz.mx', 'Nombre de usuario' with the value 'soporte@hyundaiveracruz.mx', and 'Contraseña' with a masked input (represented by ten dots). Below this, a section titled 'SERVIDOR CORREO SALIENTE' contains the following fields: 'Nombre de host' with the value 'smtp.example.com', 'Nombre de usuario' with the value 'Opcional', and 'Contraseña' with the value 'Opcional'.

- 8.-Introduzca la información correo para el SERVIDOR CORREO SALIENTE y seleccione Guardar

- Nombre del Host:
mail.hyundaiveracruz.mx

- Nombre de Usuario:
escribir cuenta de correo

- Contraseña:
escribir contraseña

- Nota: la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas

9:11 4G

Cancelar Nueva cuenta Guardar

IMAP POP

Nombre

Correo

Descripción

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host correo.example.com

Nombre de usuario Obligatorio

Contraseña ●●●●●●●●


SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.hyundaiveracruz.mx

Nombre de usuario soporte@hyundaiveracruz.mx

Contraseña (*****)


- Nos saldrá el siguiente aviso, donde tendremos que pulsar en **Si**




- Nos aparecerá la siguiente pantalla y debemos pinchar en **Guardar**




- Volvemos a **Ajustes > Cuentas y contraseñas** y esta vez pinchamos sobre la cuenta que hemos creado.




- Pinchamos en **Cuenta**



- Seleccione el apartado **SMTP**



- En servidor principal, pinchamos en nuestro servidor de correo



- Configuramos los parámetros tal cual aparecen en la imagen y damos clic en OK:

- Usar SSL:

SI

- Puerto:

465

- Autenticación:

contraseña

movistar 18:58

Cancelar mail.gabrielph.com OK

Servidor

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host mail.hyundaiveracruz.mx

Nombre de usuario soporte@hyundaiveracruz.mx

Contraseña ●●●●●●●●

Usar SSL

Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 465

Eliminar servidor

- Seleccione la opción de Avanzado

movistar 18:58

Cancelar Cuenta OK

INFORMACIÓN DE LA CUENTA IMAP

Nombre Profesional Hosting

Correo soporte@hyundaiveracruz.mx >

Descripción soporte

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host mail.hyundaiveracruz.mx


Nombre de usuario soporte@hyundaiveracruz.mx

Contraseña ●●●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

SMTP soporte@hyundaiveracruz.mx >

Avanzado >



- configuramos los parámetros tal cual están en la imagen:
- Usar SSL:
SI
- Puerto:
7995
- Autenticación:
contraseña
- Para **finalizar** damos clic en cuanta y guardar

